


SERVIDOR DE LICENÇA LOCAL



**Guia do Administrador
para Windows
2018.08**

Copyright

© 2018 ZIH Corp. e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. ZEBRA e a cabeça estilizada da Zebra são marcas comerciais da ZIH Corp., registradas em várias jurisdições por todo o mundo. Todas as demais marcas comerciais são de propriedade de seus respectivos proprietários.

COPYRIGHT E MARCAS COMERCIAIS: para informações completas de copyright e marcas comerciais, acesse www.zebra.com/copyright.

GARANTIA: para informações completas de garantia, acesse www.zebra.com/warranty.

CONTRATO DE LICENÇA DO USUÁRIO FINAL: para informações completas de EULA, acesse www.zebra.com/eula.

Termos de Uso

Declaração de Propriedade

Este manual contém informações proprietárias da Zebra Technologies Corporation e suas subsidiárias ("Zebra Technologies"). Ele destina-se apenas para informação e uso pelas partes que operam o equipamento descrito neste documento e fazem sua manutenção. Tais informações proprietárias não podem ser utilizadas, reproduzidas ou divulgadas a outras partes para qualquer outra finalidade sem a autorização prévia por escrito da Zebra Technologies.

Melhorias de Produto

A melhoria contínua dos produtos é uma política da Zebra Technologies. Todas as especificações e designs estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Isenção de Responsabilidade

A Zebra Technologies toma medidas para assegurar que suas especificações e seus manuais de Engenharia publicados estejam corretos; no entanto, erros acontecem. A Zebra Technologies reserva-se o direito de corrigir tais erros e se isenta da responsabilidade resultante deles.

Limitação de Responsabilidade

Em nenhuma circunstância a Zebra Technologies, ou qualquer outro indivíduo envolvido na criação, na produção ou na entrega do produto fornecido (incluindo hardware e software), poderá ser responsabilizada por quaisquer danos (incluindo, sem limitação, danos consequenciais, perda de lucros comerciais, interrupção de negócios ou perda de informações comerciais) decorrentes ou resultantes do uso, ou devido à incapacidade de uso deste produto, mesmo que a Zebra Technologies tenha sido avisada sobre a possibilidade de ocorrência de tais danos. Algumas jurisdições não permitem a limitação ou exclusão de danos incidentais ou consequenciais e, por isso, as limitações ou exclusões acima podem não se aplicar a você.

Índice

Copyright	2
Termos de Uso	2
Declaração de Propriedade	2
Melhorias de Produto	2
Isenção de Responsabilidade	2
Limitação de Responsabilidade	2
Introdução	4
Contato	4
Introdução	5
Requisitos do Servidor de Licença Local	5
Requisitos de Hardware	5
Plataformas Suportadas	5
Navegadores Suportados	5
Pré-requisitos do Java	5
Requisitos do Gerenciador do Servidor de Licença	5
Requisitos de Configuração do DNS	5
Detalhes de Conectividade	6
Pacotes de Download	6
Visão Geral sobre a Experiência do Administrador no Servidor de Licença Local	6
Descompactar os Componentes do Servidor de Licença Local	7
Java Runtime Environment (JRE)	7
Apache TomCat	8
Configurar o Servidor de Licença Local	9
Identificar o ID do Host no Windows	10
Cadastrar o Servidor de Licença Local	10
Preparar-se para Usar o Gerenciador do Servidor de Licença	12
Integrar o Servidor de Licença ao Tomcat	12
Iniciar o Servidor de Licença Local	13
Iniciar o Gerenciador do Servidor de Licença	14
Adquirir Licenças no Servidor de Licença	15
1. Portal de Licenças da Zebra	15
2. Exibição de Atualizações Offline de Servidor	17
Informações e Configurações do Gerenciador do Servidor de Licença	22
Políticas de Sincronização Entre o Servidor de Licença Local e a Nuvem	23
Servidor com Conectividade de Rede	23
Servidor sem Conectividade de Rede	23
Desvantagens de não Ter uma Sincronização Regular	23
Opções de Sincronização Offline	24
Etapa 1: Fazer o Download dos Arquivos de Sincronização	24
Etapa 2: Fazer Sincronização com a Nuvem	24
Etapa 3: Atualizar o Tempo de Sincronização	24
Desinstalar o Servidor de Licença Local	25
Opções de Recuperação durante uma Falha do Sistema	25
Falha Leve	25
Falha Grave	25
Perguntas Frequentes	27

Introdução

O Servidor de Licença Local Incorporado da Zebra Technologies atua como um servidor local que oferece suporte a licenças bloqueadas por nó em todo o site. O servidor de licença foi projetado para administrar as licenças na empresa de um cliente, reportar o uso das licenças para o backoffice e fornecer informações de status das licenças oferecidas.

Este guia descreve como administrar o Servidor de Licença Local Incorporado da Zebra Technologies.



NOTA As telas e as janelas ilustradas neste guia são amostras e podem apresentar variações em relação às telas e janelas reais.

Contato

Sinta-se à vontade para enviar suas consultas sobre esta apresentação para ZebraSWLicensingTeam@zebra.com

Introdução

Requisitos do Servidor de Licença Local

Requisitos de Hardware

Requisitos mínimos de hardware para o servidor de licença:

- Disco rígido: 500 MB
- RAM: 4 GB
- CPU: 2 GHz, dois núcleos.

Plataformas Suportadas

O Servidor de licença local incorporado é suportado nas seguintes plataformas:

- Windows* x86/x86-64 (.NET Framework 4.5 ou posterior é necessário)

Navegadores Suportados

A IU do Gerenciador do Servidor de Licença suporta os seguintes navegadores:

- Mozilla Firefox versão 43 ou superior
- Google Chrome versão 47 ou superior
- Microsoft Internet Explorer versão 10 ou superior.

Pré-requisitos do Java

A seguir estão os pré-requisitos do Java para a máquina na qual o servidor de licença local incorporado está instalado:

- Oracle JRE 1.8 ou OpenJDK 1.8
- Variável de ambiente JAVA_HOME (ou JRE_HOME) no sistema definida para o caminho da sua instalação padrão de JDK (ou JRE).



NOTA: o servidor de licença requer apenas o componente JRE. Se o JRE for a instalação padrão do Java, defina a variável de ambiente JRE_HOME; se o JDK for a instalação padrão, defina JAVA_HOME.

Requisitos do Gerenciador do Servidor de Licença

O Gerenciador do Servidor de Licença requer a instalação do Apache Tomcat. As versões suportadas incluem:

- 7x (7.0.53 ou superior)
- 8x (para 8.5.x, deve ser 8.5.16 ou superior).

Requisitos de Configuração do DNS

O terminal do URL do LLS (Local License Server, servidor de licença local) usado por dispositivos para o gerenciamento de licenças (ativação/devolução) precisa ser constante e não deve ser alterado depois que o LLS estiver configurado e funcionando.

Por padrão, o URL exposto pelo LLS está no formato **http://10.80.204.154:7070/request**, em que 10.80.204.154 é o endereço IP do sistema no qual o LLS está em execução.

Como o IP de um sistema pode mudar dependendo da configuração da rede, é recomendável configurar um servidor DNS.

Portanto, o formato do URL com a configuração do DNS será semelhante a este:

http://licenseserver.zebra.com:7070/request.

Detalhes de Conectividade

O Servidor de Licença Local obterá as licenças a partir da nuvem (<https://zebra-licensing.flexnetoperations.com>) e a porta 443 será aberta para a comunicação

Pacotes de Download

O pacote de software do Servidor de licença local incorporado da Zebra Technologies é fornecido como um arquivo executável que pode ser baixado no site zebra.com na seção **Support & Downloads** (Suporte e Downloads). O pacote de software suporta as arquiteturas de 32 e 64 bits.

- Windows: zebra_lls_installer_x.y.exe

Visão Geral sobre a Experiência do Administrador no Servidor de Licença Local

A tabela a seguir resume as tarefas básicas que um administrador do servidor de licenças pode realizar no LLS.

Tabela 1 Visão Geral sobre LLS

Fase	Tarefa	Descrição
1	Descompactar os Componentes do Servidor de Licença Local	O arquivo executável fornecido pela Zebra carregará os arquivos necessários do Servidor de Licença Local e do Gerenciador do Servidor de Licença Local no sistema.
2	Configurar o Servidor de Licença Local	Antes de instalar o servidor de licença, você tem a opção de ajustar as configurações que definem o ambiente local no qual o servidor de licença será executado. (Essas configurações também podem ser editadas a qualquer momento após a instalação.)
3	Cadastrar o Servidor de Licença Local	Registre o servidor como um dispositivo no Portal de Licenças do Usuário Final.
4	Preparar-se para Usar o Gerenciador do Servidor de Licença	A Zebra Technologies forneceu o Gerenciador do Servidor de Licenças como uma ferramenta para administrar o servidor de licenças. Sendo assim, antes de iniciar essa ferramenta, você deve ter um servidor Apache Tomcat instalado e precisa realizar algumas etapas adicionais de configuração.
5	Iniciar o Servidor de Licença Local	Essa fase envolve a instalação e a inicialização do servidor de licença local da Zebra como um serviço.
6	Iniciar o Gerenciador do Servidor de Licença	A ferramenta do administrador que o produtor fornece com o servidor de licença permite gerenciar e monitorar o servidor e suas operações.
7	Adquirir Licenças no Servidor de Licença	Um conjunto pago de licenças de produtos precisa ser adquirido no servidor de licença para que ele possa distribuir as licenças para dispositivos de cliente que executam os produtos licenciados. As licenças podem ser atribuídas a partir do Portal do Usuário Final ou por meio da Exibição de Atualizações Offline do Servidor.
--	Desinstalar o Servidor de Licença Local	Por vários motivos, talvez seja necessário desinstalar o LLS.

Descompactar os Componentes do Servidor de Licença Local

Executar o arquivo executável fornecido pela Zebra Technologies descompactará os componentes necessários para o Servidor de Licença Local e os colocará na pasta **Program Files** (Arquivos de Programas).

O Local Padrão é a unidade: **\\Arquivos de Programas (x86)\\ Zebra Local License Server**.

As seguintes pastas estão disponíveis no Servidor de Licença Local da Zebra:

- add ons
- lib
- server
- ui

A pasta **add ons** tem os arquivos executáveis para os dois componentes a seguir.

Java Runtime Environment (JRE)

O LLS necessita que o componente Java Runtime Environment esteja instalado no sistema. Se ele não estiver instalado, faça o download do Oracle JRE 1.8 ou do OpenJDK 1.8 online (Java versão 8 é necessário); ou para sistemas Windows, use o arquivo executável fornecido nesta pasta (as versões de 32 e 64 bits são fornecidas); ou use a linha de comando para fazer o download e instalá-lo.


Após a instalação do JRE no sistema Windows, configure o Java Path em dois locais nas Variáveis Ambientais. Acesse **Computer** (Computador) > **Properties** (Propriedades) > **Advanced System Settings** (Configurações Avançadas do Sistema).

- Variáveis do Usuário: crie uma variável New User (Novo Usuário) com o nome da Variable (Variável) = JRE_HOME e o valor da variável = **C:\\Arquivos de Programas\\Java\\jre1.8.0_151**.
- Variáveis do Sistema: adicione **C:\\Arquivos de Programas\\Java\\jre1.8.0_151\\bin**; ao **Caminho** do nome da Variável. Não substitua os valores existentes. Adicione aos valores existentes.



NOTA: os valores anteriores são fornecidos supondo-se que o JRE está instalado em C:\\Arquivos de Programas. Atualize o caminho de maneira apropriada, se ele estiver instalado em algum outro diretório.

Figura 1 Propriedades do Sistema



Apache TomCat

Para usar o Gerenciador do Servidor de Licença, o Apache Tomcat deve estar instalado no sistema. Se ele não estiver instalado, faça o download da versão mais recente online ou use o arquivo executável na pasta **add ons** e instale-o.

Depois de instalar o Apache Tomcat no Windows, copie o arquivo **flsm.war** da pasta **ui** para o caminho **C:\Arquivos de Programas\Apache Software Foundation\Tomcat 8.5\webapps**.

O valor anterior é fornecido supondo-se que o JRE está instalado em **C:\Arquivos de Programas**. Atualize o caminho de maneira apropriada, se ele estiver instalado em algum outro diretório.

Configurar o Servidor de Licença Local



NOTA: todas as configurações têm seus valores padrão e não é necessário alterar nenhum dos valores, exceto pelo valor `ACTIVE_HOSTID` (quando necessário). Consulte o final desta seção para identificar o `HOSTID` correto.

Abra o arquivo **zebrals.settings** (localizado no diretório **server**) em um editor de texto, e atualize-o com as informações do ambiente local; ou deixe o arquivo como ele está para aceitar as configurações padrão. Por exemplo, altere o valor `JAVA_HOME` ou remova os comentários e forneça um valor para a configuração `PORT` (PORTA). Quando você atualiza alguma configuração, estas regras aplicam-se:

- Qualquer valor de configuração que use um espaço deve estar entre aspas
- Não insira espaços antes nem depois do sinal de igual (=) na sintaxe de configuração (por exemplo, `PORT=7071`).

Tabela 2 Configurações no Arquivo `zebrals.settings`

Configuração	Descrição
ZEBRAJAR	O arquivo executável do Java para o Servidor de Licença Local Incorporado.
PUBSETTINGS	O arquivo de configuração do servidor de licença gerado pela Zebra Technologies.
JAVA_HOME (ou JRE_HOME)	O caminho para a instalação do JDK ou do JRE que o LLS deve usar. O Arquivo Executável LLS da Zebra usa esse local para encontrar os arquivos java.exe e jvm.dll necessários. Por padrão, o LLS usa o valor da sua variável de ambiente do sistema <code>JAVA_HOME</code> (ou <code>JRE_HOME</code>) para determinar o local de instalação do Java, conforme indicado pelo valor <code>%JAVA_HOME%</code> (ou <code>%JRE_HOME%</code>) para essa configuração local. No entanto, se você quiser que o LLS use uma instalação diferente do Java no seu sistema, edite essa configuração local para substituir o uso da variável de ambiente pelo servidor.
PORT	A porta de escuta usada pelo LLS. Se nenhum valor for especificado, o servidor usará automaticamente 7070.
ACTIVE_HOSTID	O <code>hostid</code> usado para o LLS. A sintaxe esperada é <code>valor/tipo</code> em que <code>tipo=Ethernet</code> e <code>valor</code> é o endereço MAC de Ethernet (por exemplo: <code>7200014f5df0/Ethernet</code>). Este valor não é definido por padrão. Se o <code>hostid</code> não for especificado, o LLS usa o primeiro endereço de Ethernet disponível no dispositivo.
EXTENDED_SUFFIX	O sufixo usado para o recurso <code>hostid</code> estendido. Este valor não é definido por padrão.
EXTRA_SYSPROPERTIES	Uma ou mais propriedades do sistema (cada uma no formato <code>-Dkey=value</code>) que são transmitidas para o sistema Java Runtime. O LLS depende do Java Runtime Environment para suportar determinados recursos de rede como a especificação do proxy HTTP. Por exemplo, se você pretende que o LLS se comunique com o backoffice por meio de um proxy HTTP, use essa configuração para identificar os parâmetros de proxy necessários para configurar o servidor. A seguir há um exemplo de parâmetros de proxy listados como propriedades do sistema <code>-D</code> para esta configuração: <pre>EXTRA_SYSPROPERTIES="-Dhttp.proxyHost=10.90.3.133 -Dhttp.proxyPort=3128 -Dhttp.proxyUser=user1a -Dhttp.proxyPassword=user1apwd35"</pre> Por padrão, essa configuração não tem nenhuma propriedade definida.

Identificar o ID do Host no Windows

O ID do Host é o identificador do LLS. Verifique se você tem o ID do Host correto antes de iniciar o servidor.

Acesse um **Prompt de Comando** e digite **ipconfig/all**.

Identifique a Conexão de Rede que mostra a Conexão sem fio com a qual os dispositivos serão conectados.

No exemplo a seguir, XXWireless é a conexão sem fio com a qual os dispositivos serão conectados. Escolha o Endereço Físico (sem traços) e que será o ID do Host.

O ID do Host é 5CC5D44CE86B.

Figura 2 Exemplo de Endereço Físico

```

C:\>ipconfig/all

Physical Address. . . . . : 5E-C5-D4-4C-E8-6B
DHCP Enabled. . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes

Wireless LAN adapter Wireless Network Connection 8:

Connection-specific DNS Suffix . : XXWireless.lan
Description . . . . . : Intel(R) Wireless-N 7260
Physical Address. . . . . : 5E-C5-D4-4C-E8-6B
DHCP Enabled. . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::e0c6:c7ac:782a:4a7d%46(Preferred)
IPv4 Address. . . . . : 10.80.204.111(Preferred)
Subnet Mask . . . . . : 255.255.252.0
Lease Obtained. . . . . : Thursday, May 24, 2018 12:19:29 PM
Lease Expires . . . . . : Friday, May 25, 2018 12:19:29 PM
Default Gateway . . . . . : 10.80.204.1
DHCP Server . . . . . : 10.80.1.30
DHCPv6 IAID . . . . . : 979158484
DHCPv6 Client DUID. . . . . : 00-01-00-01-1D-9B-21-47-28-D2-44-48-EE-69

DNS Servers . . . . . : 2601:249:8100:41ac:6238:e0ff:fe7f:d67b
                        8.8.8.8
                        4.2.2.2
  
```

Atualize o arquivo **zebrals.settings** no diretório do servidor para a entrada Active Host ID (ID do Host Ativo) conforme indicado abaixo e salve o arquivo. (Remova o # na frente da linha para ativar essa configuração.)

Figura 3 Arquivo zebrals.settings

```


#
#Optional
#
#Server port, default to 7070 if not specified.
#PORT=
#Active hostid in <value>/<type> format, such as
C001D9999/Ethernet. If not set will use default hostid.
ACTIVE_HOSTID=5CC5D44CE86B/Ethernet
#Extended hostid suffix.
#EXTENDED_SUFFIX=
#Server alias.
#SERVER_ALIAS=
#Optional extra system properties (e.g. proxy settings).
#EXTRA_SYSPROPERTIES=
#Note
#Values that have spaces need to be in quotes
#
  
```

Cadastrar o Servidor de Licença Local

Na primeira etapa, você precisa cadastrar o Servidor de Licença Local na Zebra Technologies. Crie o servidor no Portal de Licenças do Usuário Final com um ID que corresponda ao ACTIVE_HOSTID que você configurou no arquivo **zebrals.settings**.

Para fazer isso, primeiro navegue até o Portal de Licenças do Usuário Final da Zebra inserindo o URL <https://zebra-licensing.flexnetoperations.com/>. Nessa página, passe o mouse sobre a guia **Devices** (Dispositivos) e selecione **Create Device** (Criar Dispositivo).

Figura 4 Guia de Dispositivos



Na página Create Device (criar dispositivo), primeiro marque a caixa ao lado da opção "Runs license server?" ("Executar o servidor de licença?") que atualizará os campos para a criação do dispositivo.

Insira um nome exclusivo adequado para o servidor no campo Name (nome), selecione Local para um Servidor de Licença Local, selecione ID Type (Tipo de ID) como Ethernet, e digite o ID como o HostID mencionado anteriormente no seu arquivo **zebrals.settings**. Verifique todas as informações inseridas e se o HostID corresponde ao ACTIVE_HOSTID usado anteriormente, e clique em **Save** (Salvar) para concluir o processo de criação de dispositivo.

Figura 5 Tela New Devices (Novos Dispositivos)

The screenshot shows the 'New Device' form in the Zebra Software Licenses Portal. The form includes fields for Name, ID Type (set to ETHERNET), ID, Account (set to Zebra), and Site name. There is a checkbox for 'Runs license server?' which is checked. Below the checkbox, there are radio buttons for 'Server deployment' (Local and Cloud). A 'Backup ID (Optional)' field is also present. A 'Save' button is at the bottom left.

Preparar-se para Usar o Gerenciador do Servidor de Licença

Integrar o Servidor de Licença ao Tomcat

O Servidor de Licença da Zebra tem a ferramenta de Administração do Gerenciador do Servidor de Licença para ajudá-lo a manter o servidor e a gerenciar a distribuição de licenças na sua empresa

Se você pretende usar o Gerenciador do Servidor de Licença, deve ter um servidor Apache Tomcat instalado. Antes de iniciar o Gerenciador do Servidor de Licença pela primeira vez, você deve realizar o procedimento a seguir para integrar o servidor de licença ao Tomcat.


1. Instale o servidor Tomcat caso ele ainda não esteja instalado no sistema. Os instaladores do Tomcat estão disponíveis no site do Apache Tomcat tomcat.apache.org/ ou no diretório **Add Ons**.
2. Localize o arquivo **flsm.war** na instalação do servidor de licença (na pasta **ui**).
3. Copie o arquivo **flsm.war** para o diretório **webapps** na instalação do Tomcat.
4. Se necessário, altere a porta na qual a ferramenta Gerenciador do Servidor de Licença escuta as solicitações do navegador. (Por padrão, o Gerenciador do Servidor de Licença escuta a porta 8080.) Use estas etapas:
 - a. Localize o arquivo **server.xml** no diretório **conf** da instalação do Tomcat.
 - b. No arquivo **server.xml**, localize o elemento de conector adequado e modifique seu valor de atributo de porta para o número de porta desejado.
5. Inicie o servidor Tomcat e, em seguida, inicie o Gerenciador do Servidor de Licença. Consulte [Iniciar o Gerenciador do Servidor de Licença](#).

Iniciar o Servidor de Licença Local

Depois de concluir a criação e a configuração do dispositivo do Servidor de Licença Local no Portal de Licenças do Usuário Final da Zebra, realize as seguintes etapas para iniciar o servidor de licença local:

1. Na pasta server, clique com o botão direito do mouse no arquivo executável **zebra_local_license_server.exe** e clique em Run as Administrator (Executar como Administrador). Ele abre a seguinte Interface com diferentes opções:

Figura 6 Programa LLS da Zebra



2. Digite **Z**. Isso registra o Servidor de licença como um Serviço do Windows e inicia o servidor.
3. Confirme se o serviço está funcionando executando um dos seguintes procedimentos:
 - Digite **2** para verificar o status.
 - Na janela Windows Services (Serviços do Windows) (services.msc), verifique se o serviço **FlexNet License Server - zebra (FNLS-zebra)** iniciou.
4. Você pode parar ou iniciar o servidor usando as opções apropriadas fornecidas na interface.
5. O armazenamento confiável será criado no caminho <C:\Windows\ServiceProfiles\NetworkService\flexnetls\zebra>. Essa pasta e o seu conteúdo são gerados pelo computador. Não os adultere.
6. Para ver o registro do servidor de licença, acesse o diretório de registro do servidor (por padrão, **C:\Windows\ServiceProfiles\NetworkService\flexnetls\zebralogs**), e revise o conteúdo do arquivo .log adequado.



NOTA: como o servidor está registrado como um Serviço do Windows, ele continuará a ser executado em segundo plano mesmo que você saia da Interface. Ele continuará a ser executado, a menos que você o interrompa explicitamente usando as opções fornecidas ou que desligue o seu computador. Quando você reinicia o computador, o serviço é executado automaticamente e você não precisa reiniciar o servidor.

Iniciar o Gerenciador do Servidor de Licença

O Gerenciador do Servidor de Licença da Zebra é uma interface baseada em navegador usada para monitorar e configurar o LLS. Para configurar o Gerenciador do Servidor de Licença usando o servidor Tomcat:

1. Verifique se você instalou o Apache Tomcat e se copiou o arquivo **flsm.war** do diretório **ui** do servidor para o diretório **webapps** no Tomcat.
2. Inicie o servidor Tomcat usando as instruções fornecidas com o produto Tomcat. Talvez seja necessário definir a variável de ambiente **JAVA_HOME** ou **JRE_HOME** antes de iniciar o servidor Tomcat.
3. Se o servidor de licença ainda não estiver em execução, inicie-o. (O Gerenciador do Servidor de Licença necessita que o servidor de licença esteja em execução.)
4. Aponte um navegador da Web para `http://licenseServerHostName:8080/flsm/`.


Onde: *licenseServerHostName* é o endereço IP do servidor

8080 é a porta padrão.

Em nosso exemplo, o endereço IP correspondente ao ID do Host Ativo é 10.80.204.111. Por isso, o URL será `http://10.80.204.111:8080/flsm/`.

Com o DNS habilitado, isso será algo semelhante a <http://licenseserver.zebra.com:8080/flsm/>

Figura 7 Servidor de Licença Local



Se as licenças forem ativadas a partir do LLS (sem DNS) para o dispositivo, e posteriormente o IP do sistema mudar, os dispositivos não poderão se comunicar com o LLS para nenhuma nova ativação ou devolução de licença existente.

Figura 8 Exibição de Dispositivos



1. Clique em **Properties** (Propriedades) no lado esquerdo da interface.
2. Na exibição Settings (Configurações), verifique se a seguinte configuração está configurada corretamente:
 - **Server host ID** (ID do host do Servidor) - Deve ter o ID do Host que foi usado para cadastrar o LLS. Caso contrário, escolha o ID do Host correto e salve as alterações.

Para interromper o Gerenciador do Servidor de Licença, feche a página da Web e desligue o servidor Tomcat.

Adquirir Licenças no Servidor de Licença


Licenças podem ser adquiridas para o LLS por meio das seguintes opções:

1. Licenças da Zebra - Portal do Usuário Final
2. Exibição de Atualizações Offline do Servidor no Gerenciador de Licenças.

1. Portal de Licenças da Zebra

As licenças podem ser atribuídas a um servidor de Licença Local a partir do Portal de Licenças do Usuário Final da Zebra. No Portal do Usuário Final, abra os detalhes do dispositivo no Servidor de Licença Local acessando a guia **Devices** (Dispositivos) e pesquisando o nome do Servidor de Licença Local e clicando no nome dele.

Figura 9 Página View Server (Exibir Servidor)



Model Details

The device model does not include any pre-installed licenses.


1. Na página **View Server** (Exibir Servidor), selecione **Actions** (Ações) > **Map by Activation ID** (Mapear por ID de Ativação). A página **Map by Activation IDs** (Mapear por IDs de Ativação) é exibida.

Figura 10 Página Map by Activation IDs (Mapear por IDs de Ativação)



2. No campo **Activation IDs** (IDs de Ativação), digite o ID de Ativação desejado da licença que você deseja disponibilizar no Servidor de Licença Local. Se você quiser inserir mais de um ID de Ativação, verifique se todas as entradas estão separadas pela tecla enter e se há apenas uma entrada por linha.
3. Clique em **Validate** (Validar) para prosseguir para a próxima página.

Figura 11



ZEBRA

Home Activation & Entitlements License Support Devices Downloads Accounts & Users

Validation successful

Map by Activation IDs

Device ID :
5CC5D44CE86B(ETHERNET)

Re-Validate

Qty to add	Available qty	Activation ID	Product	Expiration
3	16	b8bc-6686-378b-40b4-97bc-3557-6cee-3275	Zebra Test Software Product - X , Version 1.0	Jul 2, 2018

Save Cancel

- Após a validação do ID de Ativação, no campo **Qty to add** (Quantidade a adicionar), digite a quantidade desejada de licenças que você deseja disponibilizar para esse ID de ativação (deve ser menor ou igual à quantidade restante).
- Clique em **Save** (Salvar) para concluir o processo de atribuição.

Depois de atribuída ao seu Servidor de Licença Local, você poderá ver os recursos da licença atribuída no Gerenciador da Web do Servidor de Licença após a sincronização. A sincronização é agendada para ocorrer a cada duas semanas. Se você quiser realizar uma sincronização manual, interrompa e inicie o servidor a partir da IU do Prompt de Comando.

Se você precisar ativar outras licenças com o mesmo ID de ativação, repita o processo anterior e forneça a quantidade adicional no campo **Qty to add** (Quantidade a adicionar).

Saiba mais sobre as políticas de sincronização na seção [Políticas de Sincronização Entre o Servidor de Licença Local e a Nuvem](#).

2. Exibição de Atualizações Offline de Servidor

Use a exibição **Offline Server Updates** (Atualizações Offline do Servidor) para atualizar o conjunto de licenças oferecidas usando operações offline em vez da comunicação direta com um servidor de backoffice. Na metade superior da exibição, você pode fazer o seguinte:

- Salvar uma solicitação de recursos em um arquivo binário clicando em **Download** na seção **Save capability/confirmation request for offline processing by back-office server** (Salvar solicitação de recurso/confirmação para o processamento offline pelo servidor de backoffice). Essa solicitação é usada para pesquisar qualquer atualização de licença do servidor de licença.
- Insira um ID de ativação (no campo **Activation ID** (ID de Ativação)) e uma contagem (no campo **Count** (Contagem)) na seção **Generate offline request using Activation ID and Count** (Gerar solicitação offline usando o ID de Ativação e a Contagem). Quando você clicar em **Download**, a solicitação de ativação será salva como um arquivo binário. Essa solicitação é usada para obter direitos de licença para o servidor de licença por meio de um ID de ativação específico que a Zebra Technologies ofereceu a você.

Figura 12 Exibição de Atualizações Offline de Servidor

Depois de baixar a solicitação como um arquivo binário de solicitação, acesse o Portal de Licenças do Usuário Final da Zebra, passe o mouse sobre a guia **Devices** (Dispositivos) e selecione **Offline Device Management** (Gerenciamento Offline de Dispositivos). Na página **Offline Device Management** (Gerenciamento Offline de Dispositivos), selecione **Upload Type** (Tipo de Upload) como **Generate License** (Gerar Licença), clique em **Choose File** (Escolher Arquivo) e selecione o arquivo binário de solicitação recém-gerado. Quando o arquivo tiver sido selecionado, clique em **Upload** para gerar o arquivo binário de resposta. Para fazer o download do arquivo binário de resposta, clique no link do alerta criado a partir do upload do arquivo binário de solicitação.

Para adquirir outras licenças ou devolver licenças:

As mesmas etapas precisam ser seguidas e a contagem precisa ser alterada de maneira apropriada.

Por exemplo:

1. Há 20 licenças que já foram adquiridas e há uma necessidade de adicionar mais 15 licenças. A nova contagem precisa ser 35 (20+15).
2. Há 20 licenças que já foram adquiridas e há uma necessidade de remover 8 licenças. A nova contagem precisa ser 12 (20-8).



NOTA: ao contrário da Opção do **Portal do Cliente Final**, a quantidade é sempre cumulativa nesta interface. O método de Atualizações Offline de Servidor substitui a quantidade existente pela nova quantidade. A **Quantidade a adicionar** ou remover não pode ser especificada explicitamente e precisa ser calculada.

Figura 13 Página Offline Device Management (Gerenciamento Offline de Dispositivos)

Depois de gerar e baixar o arquivo binário de resposta do Portal de Licenças do Usuário Final da Zebra, procure o arquivo clicando em **Choose File** (Escolher Arquivo) na metade inferior da exibição (no Gerenciador da Web do Servidor de Licença Local) e clique em **Upload**. Em seguida, o servidor de licença processa a resposta, que atualiza o conteúdo do armazenamento confiável do servidor.

Exibições adicionais disponíveis no Gerenciador do Servidor de Licença:

- **Exibição de Dispositivos**

A exibição **Devices** (Dispositivos) exibe os dispositivos de cliente reconhecidos pelo servidor de licença como tendo recebido licenças a partir do conjunto compartilhado do servidor ou de licenças reservadas para o cliente. Cada cliente é identificado pelo ID de dispositivo, tipo de ID e tipo de dispositivo (físico, virtual ou desconhecido). Quando você clica no ID do dispositivo de um cliente específico, a exibição **Device Details** (Detalhes do Dispositivo) é aberta, mostrando os recursos oferecidos no momento ao cliente.

Figura 14 Exibição de Dispositivos

Device Details

Device ID: TC51_17068522513633
Device ID Type: STRING
Device Type: UNKNOWN

Consumed Features

Feature Name	Version	Used	Expiry
software-feature-testA	1.0	1	2018-07-02
software-feature-testB	1.0	1	2018-07-02
software-feature-testC	1.0	1	2018-07-02

Back

Copyright (c) 2010-2018 Flexera LLC. All Rights Reserved.

- **Exibição Feature Usage (Uso de Recursos)**

A exibição **Feature Usage** (Uso de Recursos) exibe detalhes sobre todos os recursos instalados no servidor de licenças.

Figura 15 Exibição Feature Usage (Uso de Recursos)

Feature Usage

Search (case-sensitive): Search by: Feature

Features


Click the feature table header row to obtain a single sorted non-paginated list.
Click a feature name for further detail information.

Feature	Version	Count	Available	Expiry	Activation Code (Product Name)
software-feature-testE	1.0	5	5	2018-07-03	037f-3e2b-0e30-45f3-8367-1fdc-cc2a-9013 (Zebra Test Software Product - Z)
software-feature-testA	1.0	2	2	2018-07-02	b8bc-6686-378b-40b4-97bc-3557-6cee-3275 (Zebra Test Software Product - X)
software-feature-testC	1.0	2	2	2018-07-02	b8bc-6686-378b-40b4-97bc-3557-6cee-3275 (Zebra Test Software Product - X)
software-feature-testB	1.0	2	2	2018-07-02	b8bc-6686-378b-40b4-97bc-3557-6cee-3275 (Zebra Test Software Product - X)
software-feature-testD	1.0	5	5	2018-07-03	037f-3e2b-0e30-45f3-8367-1fdc-cc2a-9013 (Zebra Test Software Product - Z)

Page 1 of 1
Go to page 1
Total number of records: 5

Quando você clica em um nome de recurso, a página **Feature Details** (Detalhes dos Recursos) é exibida com informações detalhadas sobre os recursos. Isso inclui a contagem total alocada ao servidor, a contagem usada no momento e o número de licenças reservadas dentro da contagem de licenças usadas.

Figura 16 Detalhes dos Recursos



- **Exibição de Propriedades**

A exibição **Properties** (Propriedades) mostra as configurações atuais de política usadas pelo Servidor de licença local incorporado.

Figura 17 Exibição de Propriedades

License Server Properties		
Properties		
Property	Value	Description
Server host ID	34F39A440836 (ETHERNET) ▼	Server's host ID used when fulfilling served licenses with the back office. If multiple IDs are available, select the one registered with the back-office server.
General properties		
Server Version	2018.05	Server's executable version
Server UUID	386ff4ba-8e8a-431b-b8ad-9dfac50ee523	This server's UUID value
Server Status	Alive	Indicates server state
Secure REST API Settings		
REST Security enabled	false	The property that determines if security is applied to REST endpoints
Server Sync Settings		
Synchronization To Backoffice Enabled	true	The property that determines whether synchronization to the back office is enabled. If synchronization is disabled, metered-usage and license-distribution data is still collected and retained but is not sent to the back office until synchronization is re-enabled.
Synchronization To Backoffice Page Size	50	The maximum number of client records to include in a synchronization message to the back office. A smaller page size limits the memory overhead at the expense of having multiple synchronization transactions.
Synchronization to Backoffice Interval	5m	The amount of time between synchronization sessions with the back office. The value can be specified with an optional unit-suffix letter-s, m, h, d, or w-indicating seconds, minutes, hours, days, or weeks. If no suffix is used, the server assumes the value is in seconds.
Synchronization To Backoffice Retry Count	4	The number of times to retry synchronization attempts if a synchronization session with the back office fails.
Synchronization To Backoffice Retry Interval	1m	The amount of time between synchronization attempts, when synchronization with the back office fails. The value can be specified with an optional unit-suffix letter-s, m, h, d, or w-indicating seconds, minutes, hours, days, or weeks. If no suffix is used, the server assumes the value is in seconds.
Synchronization To Backoffice Delay	2s	At license-server startup, the amount of time the server should wait before initiating a synchronization session to the back office.
Synchronization To Backoffice Include Historical Data	true	The property that determines whether historical license-distribution data for concurrent features is collected and sent to the back office as part of the synchronization data. If historical-data is disabled, the data sent includes only the most recent license-distribution update for each client since previous synchronization session.
License Server Recovery From Backoffice Enabled	true	The property that determines whether license-recovery from back office is enabled. If recovery is enabled, metered usage data and the license-distribution state for concurrent features are recovered from the back office on initial server startup with a fresh or reset trusted storage.

As propriedades incluídas nesta página são:

- **Server host ID** (ID do host do Servidor): o valor do hostid do servidor de licença usado para atender a solicitações de recursos relacionadas a um servidor de backoffice. Se o servidor tiver vários valores de hostid, a lista contém os endereços de Ethernet de hardware e IDs de dongle disponíveis. Se hosts virtuais forem suportados, o UUID da VM também será listado. Selecione o valor registrado com o sistema de backoffice.
- **General Properties** (Propriedades Gerais): a versão do servidor de licença, UUID do dispositivo e status.

- **Secure REST API Settings** (configurações de API REST Seguras): configurações que controlam a segurança administrativa no servidor de licença.
- **Server sync settings** (Configurações de sincronização do servidor): propriedades para a sincronização com o backoffice.

Figura 18 Exibição de Propriedades

License Generation		
Response Lifetime	1d	The lifetime of a served-license response on the client. This value can be specified with an optional unit-suffix letter-s, m, h, d, or w-indicating seconds, minutes, hours, days, or weeks. If no suffix is used, the server assumes the value is in seconds. If value is 0 (zero), the response has an unlimited lifetime.
Default Borrow Interval	1w	The borrow interval for served licenses, in seconds. This value can be specified with an optional unit-suffix letter-s, m, h, d, or w-indicating seconds, minutes, hours, days or weeks.
Default Renew Interval	15	The renew interval, as a percentage of the borrow interval, for features that do not specify an override. If set to zero, the renew interval is at client discretion.
Allow Virtual Clients	true	The property that determines whether virtual clients are allowed to obtain licenses.
Allow Virtual Server	true	The property that determines whether the license server is allowed to run on a virtual host.
Default Borrow Granularity	SECOND	The borrow granularity to use for clients that do not specify one. For clients before version 4.0, the granularity will be day, regardless of this setting.
Host ID Validation Interval	2m	The frequency with which the license server validates that its host ID has not changed. If this is set to zero, validation is disabled.
Backup URI		The URI of the backup server in a failover configuration.
Main URI		The URI of the main server in a failover configuration.
Disable Virtual Machine Check	false	The property that determines whether the server should check if it is running on a virtual host.
Client Expiry Timer Interval	2s	The interval between client expiry sessions
Settings for server to server sync between FNE servers		
Synchronization to fne enabled	☐	The property that determines whether to enable server to server synchronization.
Main FNE Server URI		The URI of the main server in a failover configuration.
Synchronization to FNE interval	5m	The amount of time between initiating synchronization sessions with the main server. The value can be specified with an optional unit-suffix letter-s, m, h, d, or w-indicating seconds, minutes, hours, days, or weeks. If no suffix is used, the server assumes the value is in seconds.
Synchronization to fne pagesize	100	The maximum number of client records to include in a synchronization message to the backup server.
Synchronization to fne retry count	1	When a synchronization from the main server fails, the number of times to retry synchronization.
Synchronization to fne retry repeat interval	1m	The amount of time between synchronization attempts when, synchronization from the main server fails. The value can be specified with an optional unit-suffix letter-s, m, h, d, or w-indicating seconds, minutes, hours, days, or weeks. If no suffix is used, the server assumes the value is in seconds.
Capability polling settings		
Capability Polling Enabled	☒	The property that determines whether capability-request polling is enabled. If polling is enabled, a capability request is sent to the back office periodically to update the license server's license rights. This property is used for the online deployment model of the license server.
Capability Polling Interval	1d	The amount of time between capability-request polls. The value can be specified with an optional unit-suffix letter-s, m, h, d, or w-indicating seconds, minutes, hours, days, or weeks. If no suffix is used, the server assumes the value is in seconds.
Capability Polling Retry Count	3	The number of capability-polling attempts allowed, if polling fails.
Capability Polling Retry Interval	30s	The amount of time between capability-polling attempts, if the polling fails. The value can be specified with an optional unit-suffix letter-s, m, h, d, or w-indicating seconds, minutes, hours, days, or weeks. If no suffix is used, the server assumes the value is in seconds.

- **License generation** (Geração de licença): políticas que ajudam a gerenciar os recursos oferecidos.
- **Settings for server to server sync between FNE servers** (Configurações para a sincronização entre servidores FNE): políticas para a sincronização de failover.
- **Capability polling settings** (Configurações de pesquisa de recursos): configurações que controlam se e com que frequência o servidor de licença entra em contato com o backoffice para atualizações de licença e com que frequência o servidor deve repetir as tentativas de comunicação após uma tentativa malsucedida.

Figura 19 Exibição de Propriedades

Locally deployed License Servers settings		
Server Host UUID		Host UUID that uniquely identifies this server instance when communicating with the back office.
Server Instance ID		Instance ID that uniquely identifies this server instance in the REST API.
Tenant ID		The tenant for which this server will serve licenses.
Enterprise ID		The enterprise to which this server belongs.
Site ID		The location of this server.
Trusted storage directory.	\$(base.dir)	The default directory for the trusted storage. The default value is the flexnetis folder in the user's home directory.
Log4J Configuration File		External override file for Log4J configuration. If no value is specified a default bundled configuration is used.
Access log pattern	access_yyyy_mm_dd.request.log	The name format for request log.
Publisher defined hostid policy	DISABLED	The property that determines whether to enable support for a custom hostid for the license server. If so, use the value strict.
Extended HostId enabled	true	The property that enables support for extended hostids for the license server.
TS Force reset	false	The property that determines whether trusted storage can be reset when unsynchronized data still exists on the license server.
Backup maintenance interval	3d	The maximum amount of time that the back-up server can serve licenses in a failover situation. This value can be specified with an optional unit-suffix letter-s, m, h, d, or w-indicating seconds, minutes, hours, days, or weeks. If no suffix is used, the server assumes the value is in seconds.
Sync Compatibility	false	Enable sync compatibility when migrating from FlexNet Embedded Server App to FlexNet Embedded License Server.
Logging Properties		
Logging Directory	C:\Windows\ServiceProfiles\NetworkService\flexnetis\zebra\logs	The directory to which the license server writes the log.
Logging Threshold	INFO	The lowest level of log-message granularity to record fatal, error, warn, or info. For example, if fatal is set, only messages about fatal events are recorded. However, if warn is set, fatal-event, error, and warning messages are recorded.
Graylog Host		The host name of a Graylog server, if any, to which logging messages will be sent.
Graylog Threshold	WARN	The lowest level of log-message granularity to record fatal, error, warn, or info. For example, if fatal is set, only messages about fatal events are recorded. However, if warn is set, fatal-event, error, and warning messages are recorded.

- **Locally deployed license server settings** (Configurações do servidor de licença implantadas localmente): configurações específicas do servidor de licença e do ambiente.
- **Logging properties** (Propriedades de registro): locais de registro e o menor nível de granularidade para mensagens de registro capturadas no registro.

Informações e Configurações do Gerenciador do Servidor de Licença

Abaixo dos outros comandos no Menu License Server Manager (Gerenciador do Servidor de Licença) está o grupo **License Server Manager**. O grupo contém as exibições **About** (Sobre) e **Settings** (Configurações). A exibição **About** (Sobre) (não mostrada) exibe informações sobre a compilação, o sistema e o navegador. Na exibição **Settings** (Configurações), você pode especificar o número da porta e o nome do host (nome da rede ou endereço IP) do servidor de licença, bem como o número de registros exibidos em uma página. Esses parâmetros de configuração aparecem em uma lista separada, pois eles podem ser modificados mesmo que o servidor de licença fique inacessível, ao contrário das configurações de política e propriedades de configuração do servidor de licença.

A porta padrão do servidor de licença é 7070.

Figura 20 Exibição de Configurações

Settings

Property	Value	Description
Page size	50	Number of records to display per page.
FlexNet license server host name	localhost	Host name where UI will look for FlexNet license server. Default is localhost.
FlexNet license server listen port	7070	Port on which UI will look for FlexNet license server. Default is 7070.
Connect using HTTPS	☐ Yes ☒ No	Indicates whether to use HTTPS protocol while communicating with the server or not. Default is No.

Save

As opções incluem:

- **Page size** (Tamanho da página) - O número de registros exibidos por página.

- **Zebra license server host name** (Nome do host do servidor de licença da Zebra) - o nome do host da máquina na qual o servidor de licença está em execução. Consulte [Preparar-se para Usar o Gerenciador do Servidor de Licença](#) para obter mais informações sobre esse arquivo.
- **Zebra license server listen port** (Porta de escuta do servidor de licença da Zebra) - o número da porta do servidor de licença. (A porta padrão do servidor é 7070.)
- **Connect using HTTPS** (Conectar usando HTTPS) - indica quando usar o protocolo seguro durante a comunicação com o servidor.

Políticas de Sincronização Entre o Servidor de Licença Local e a Nuvem

A sincronização entre o servidor de licença local e o servidor da nuvem é ativada por padrão.

As frequências de sincronização padrão são as seguintes:

- A frequência de sincronização entre o servidor de licença local e a nuvem é uma vez a cada duas semanas.
- Caso haja algum problema durante a sincronização, a tentativa seguinte será realizada após 24 horas.
- Haverá duas novas tentativas com um intervalo de 24 horas entre elas.



NOTA: Manual Sync (Sincronização Manual) -interromper e reiniciar o servidor ativa uma sincronização entre o servidor de licença local e a nuvem.

O servidor de licença local pode ser configurado de duas formas:

1. O servidor é configurado em uma máquina host com conectividade de rede e que consegue se comunicar com a nuvem.
2. O servidor é configurado em uma máquina autônoma sem conectividade contínua com a nuvem.

Servidor com Conectividade de Rede

Quando o servidor tiver conectividade de rede, as políticas padrão de sincronização entrarão em ação e a sincronização ocorrerá automaticamente nas frequências programadas.

Se houver a necessidade de uma sincronização não programada, use a opção de sincronização manual para interromper e reiniciar o servidor.

Servidor sem Conectividade de Rede

Quando o servidor estiver sem rede, as tentativas de sincronização falharão e a sincronização não ocorrerá. Nesse caso, ferramentas de sincronização offline precisam ser usadas (Informações detalhadas são fornecidas na próxima seção).

A interface de usuário do prompt de comando (Zebra LLS.exe) precisa ser instalada em uma máquina que tenha conectividade de rede.

Usando a interface de usuário do prompt de comando:

1. Gere o arquivo de sincronização a partir da máquina na qual o LLS está hospedado.
2. Processe o arquivo de sincronização na nova máquina que tem conectividade de rede e obtenha o arquivo de confirmação.
3. Processe o arquivo de confirmação novamente na máquina na qual o LLS está hospedado.



NOTA: se preferir, a máquina autônoma pode ser conectada à rede, e a sincronização manual pode ser realizada por meio da reinicialização do servidor.

Desvantagens de não Ter uma Sincronização Regular

Os dispositivos oferecidos não serão exibidos na nuvem, o que resultará em problemas durante os reparos e serviços.

Opções de Sincronização Offline

A sincronização offline pode ser realizada usando as opções (5 a 7) fornecidas na IU do Prompt de Comando. Quando o LLS estiver sem conectividade de rede, você precisará de outra máquina com conectividade de rede com a nuvem para realizar a sincronização offline.

Etapa 1: Fazer o Download dos Arquivos de Sincronização



NOTA: Esta etapa deve ser executada na Máquina na qual o Servidor de Licença Local está instalado. Em seguida, o arquivo de sincronização gerado precisa ser transferido para a Máquina com Conectividade à Internet.

Use a opção 5 e forneça o endereço IP da máquina com LLS e o caminho onde você deseja que o arquivo de sincronização seja gerado.

Quando o download terminar, uma mensagem informando o número de registros de transação baixados será exibida:

Utilitário OfflineSync iniciado.

Sincronização concluída para três registros de dispositivo.

Se não houver registros de transação para download, a mensagem exibe o seguinte:

Utilitário OfflineSync iniciado.

Não há dados novos disponíveis.

Etapa 2: Fazer Sincronização com a Nuvem



NOTA: esta etapa precisa ser executada na Máquina que tem conectividade à Internet com a Nuvem. Obtenha o arquivo de sincronização gerado na Máquina com LLS e utilize-o nesta etapa.

Use a opção 6 e forneça o caminho onde os arquivos de sincronização do LLS estão localizados.

Uma mensagem de confirmação de sincronização é exibida:

Dados de sincronização enviados e confirmação de sincronização recebida com sucesso.

Após a sincronização bem-sucedida, um arquivo de confirmação de sincronização será gerado na pasta server com o nome sync_ack.bin. Esse arquivo de confirmação precisa ser transferido de volta para a Máquina com LLS.

Etapa 3: Atualizar o Tempo de Sincronização



NOTA: esta etapa deve ser executada na Máquina na qual o Servidor de Licença Local está instalado. Obtenha o arquivo de confirmação de sincronização gerado e coloque-o na pasta server.

A confirmação de sincronização precisa ser processada no servidor de licença para atualizar o último horário de sincronização para que ele saiba que os dados foram sincronizados com o backoffice.

Use a Opção 7 e forneça o endereço IP da Máquina de LSS e o caminho onde os arquivos de sincronização são gerados (na Etapa 1):

O servidor responde com a seguinte mensagem:

Utilitário OfflineSync iniciado.

Purging file 20140613T105312.fnesync (Arquivo de purga 20140613T105312.fnesync)

Desinstalar o Servidor de Licença Local

Para desinstalar o serviço do servidor de licença no Windows:

1. Como um administrador, abra um prompt de comando e navegue até o diretório de instalação do servidor de licença.
2. Execute o **comando zebrals.bat -stop** para interromper o serviço.
3. Execute o **comando zebrals.bat -unnistall** para desinstalar o serviço do servidor de licença. (Se você tentar desinstalar o serviço antes de interrompê-lo, uma mensagem será exibida indicando que você precisa interromper primeiramente o serviço.)
4. Para garantir que não há instâncias ou serviços pendentes, execute **sc delete FNLS-zebra** como um administrador. O comando falhará com a mensagem "The specified service does not exist as an installed service" ("O serviço especificado não existe como um serviço instalado"), ou ocorrerá com sucesso com a mensagem "[SC] DeleteService SUCCESS"
5. Exclua os arquivos do componente do servidor de licença da pasta de instalação.
6. Se preferir, exclua estes arquivos (listados com suas localizações padrão):
 - a. Os arquivos de armazenamento confiáveis (arquivos .ks, .db e .0) em **C:\Windows\ServiceProfiles\NetworkService\flexnetls\zebra**
 - b. Os arquivos de registro estão localizados em **C:\Windows\ServiceProfiles\NetworkService\flexnetls\zebra\logs**

Opções de Recuperação durante uma Falha do Sistema

A falha do servidor pode ser categorizada em dois casos:

- Falha Leve - o Endereço MAC de Ethernet persiste após a recuperação.
- Falha Grave - o Endereço MAC de Ethernet não persiste após a recuperação.

Falha Leve

A máquina na qual o Servidor de Licença Local está hospedado tem alguns problemas que não afetam o endereço MAC de Ethernet. O endereço MAC permanece o mesmo após a máquina se recuperar da falha.

O servidor de Licença Local está cadastrado como um Serviço do Windows e será executado assim que a máquina for reiniciada. Há uma chance de que o cadastro seja excluído ou que o serviço seja interrompido. Para que a Máquina Host se recupere da falha e reinicie, realize as etapas a seguir.

1. Verifique se o LLS está funcionando, verificando a IU do Gerenciador do Servidor de Licença ou a IU do Prompt de Comando da Zebra usando a **Opção 2 - "Check the Status of the Local License Server"** (Verificar o Status do Servidor de Licença Local").
2. Se o servidor estiver em execução, nenhuma outra ação é necessária, e o LLS começará a refletir o status anterior das Licenças e Dispositivos após a sincronização inicial com o servidor da Nuvem da Zebra. Se não estiver, continue com a Etapa 3.
3. Se a IU do Prompt de Comando da Zebra informar que o Serviço foi interrompido, tente iniciar o servidor usando a **Opção 1 - "Start the Local License Server"** ("Iniciar o Servidor de Licença Local").
4. Se a IU do Prompt de Comando da Zebra informar que o Serviço não está instalado, tente registrar o servidor novamente usando a **Opção Z - "Register License Server as Windows Service and Start it"** ("Registrar Servidor de Licença como um Serviço do Windows e Iniciá-lo").
5. Assim que o serviço começar a ser executado, o LLS retomará o status anterior à falha do sistema.
6. Se houver algum problema, entre em contato com a equipe de Suporte Técnico da Zebra.

Falha Grave

A máquina na qual o LLS está hospedado tem problemas fatais que afetam o endereço MAC de Ethernet, o que o torna diferente quando a máquina se recupera da falha.

Nesse caso, um novo servidor precisa ser criado usando o novo Endereço MAC de Ethernet como o ID do Host, e isso funciona como uma nova instalação.



NOTA: no entanto, os terminais atendidos continuarão a funcionar de acordo com a autorização existente no terminal. Qualquer operação de check-in, atualização etc. exigirá a reconfiguração desses terminais para indicar o URL atualizado do novo Servidor.



NOTA: para mais detalhes sobre os dispositivos oferecidos anteriormente ou licenças não utilizadas, entre em contato com o suporte técnico da Zebra para migrar as licenças para o novo servidor. É altamente recomendado que os dados do LLS sejam sincronizados periodicamente com a Zebra para fins de backup e recuperação de desastres.

Perguntas Frequentes

P: Como obtenho acesso ao Portal de Licenças do Usuário Final da Zebra?

R: Siga as Instruções no email gerado pelo sistema após a criação bem-sucedida das autorizações.

P: Qual é o URL do Portal de Licenças do Usuário Final da Zebra?

R: <https://zebra-licensing.flexnetoperations.com/>

P: Não consigo criar o Servidor de Licença Local no portal porque recebi a mensagem "Unexpected Error" ("Erro Inesperado").

R: Apenas usuários com a função Administrador de Cliente têm permissão para criar um Servidor de Licença Local. Entre em contato com o Suporte Técnico da Zebra para conferir se você tem a função de Administrador de Cliente atribuída à sua conta de usuário.

P: Quando tento executar o arquivo **zebra_local_license_server.exe**, ele fecha depois de iniciar o prompt de comando.

R: Verifique se a variável ambiental está configurada corretamente para executar um arquivo executável.

Por exemplo: Se "FINDSTR" não for encontrado, siga o processo a seguir para adicionar a variável de ambiente adequada:

1. Acesse **Computer** (Computador) > **Properties** (Propriedades) > **Advanced System Settings** (Configurações Avançadas do Sistema) > **Environment Variables** (Variáveis de Ambiente).
2. Na seção **System Variables** (Variáveis do Sistema), adicione **C:\Windows\System32** ao **Caminho do nome da Variável**.
3. Não substitua os valores existentes. Adicione aos valores existentes.

P: As licenças que eu atribuí no portal de licença não são refletidas no servidor local.

R: A sincronização entre a nuvem e o servidor local deve ocorrer para refletir as alterações. Consulte a programação de sincronização. Você pode iniciar manualmente uma sincronização interrompendo o servidor e reiniciando-o na interface de usuário do prompt de comando.

P: Como fazer a atualização para a versão mais recente do Servidor de Licença Local?

R: Instruções de atualização serão fornecidas para cada versão mais recente. Siga atentamente as instruções para realizar a atualização para uma versão mais recente.

P: Meu servidor é interrompido intermitentemente depois que eu o início.

R: Verifique se a máquina host tem memória RAM suficiente disponível. A disponibilidade insuficiente de memória RAM pode causar a interrupção do servidor.

P: O URL do Gerenciador do Servidor de Licença mostra a mensagem "This site can't be reached" ("Não é possível acessar este site").

R: Verifique se o serviço Apache está em execução e se você usou o endereço IP correto no URL.

